

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 132 Платье ●●●

**Размеры 44, 46, 48, 50, 52**  
Длина от талии 64 см.

### Вам потребуется:

Ткань клочке, растягивающаяся в поперечном направлении, 1,40–1,40–1,40–1,95–1,95 м шириной 135 см; эластичная подкладочная ткань 1,25–1,25–1,25–1,90–1,90 м шириной 135 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

**Рекомендуемые ткани:** держащие форму шерстяные или смешанные плательные ткани, идеально подойдут ткани с эластаном.

### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 23 удлинить на указанную величину. На детали 23 обратите внимание на разные линии для правой и левой краев шлицы. Но сначала правую и левую части спинки выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани.

Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

### Припуски:



На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

### Раскрой:

Из ткани клочке, растягивающейся в поперечном направлении:

21 Перед со сгибом 1х  
22 Боковая верхняя часть переда 2х  
23 Спинка 2х

Из эластичной подкладочной ткани: детали 21 и 22, деталь 23 без припусков по краям шлицы.



**Прокладка:** флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин и пройм, а также вдоль плечевых срезов переда, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя. Флизелин G 785 приутюжить к обтачкам шлицы, полосы прокладки шириной по 3 см приутюжить вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию.

### Пошив:

■ На перед разрезать глубины вытачек по середине между линиями вытачек на длину по ок. 5 см. Боковые верхние части переда притачать к переду, контрольная метка 1. Припуски швов заутюжить на перед. Затем боковые верхние части переда притачать к переду от контрольных меток 2, далее стачать вытачки. Припуски швов и глубины вытачек заутюжить к линии середины переда.

■ На частях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить средний шов по спинке от метки шлицы до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить, обтачку левого края шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу (правый край шлицы) отвернуть на левую часть спинки и, чтобы не выполнять надсечку, выше шлицы припуск правой части спинки заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Обтачку левого края шлицы срезать до ширины 5,5 см. Левую часть спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.

■ На подкладке стачать вытачки и выполнить швы, как на платье.

■ **Горловина и проймы, плечевые швы.** На подкладке припуски по плечевым срезам заутюжить на изнаночную сторону. Подкладку приколоть к переду и спинке лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию подкладку отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к срезу горловины. На платье припуски

по краям разреза отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх подкладки. Проложить строчки вдоль срезов горловин и пройм. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений выполнить надсечки плотную к стежкам. Припуски по краям разреза и подкладку отвернуть на изнаночную сторону. Выполнить плечевые швы, не закрепляя подкладку. Припуски швов разутюжить и спрятать под подкладку. Заутюженные плечевые срезы подкладки сшить вручную.

■ У пройм подкладку еще раз отвернуть вверх. С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов на платье и на подкладке. Подкладку снова отвернуть вниз и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.


■ Внизу обтачки шлицы еще раз разложить. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Обтачки снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа. Припуск на подгибку низа подкладки подвернуть и застрочить, подкладка должна быть на 2 см короче, чем платье.

■ У верхнего конца шлицы сколоть средние швы по спинке платья и подкладки. У шлицы подкладку подвернуть и приколоть к обтачке шлицы правой части спинки. Другой срез подкладки срезать, не доходя 1 см до заутюженного края припуска под шлицу. В верхнем уголке выполнить косую надсечку длиной 1 см. Срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке левого края шлицы. У верхнего конца шлицы подкладку подвернуть и приколоть к припуску под шлицу. Подкладку пришить.


### Планы раскладки

Ткань клочке, растягивающаяся в поперечном направлении, шириной 135 см

Размеры 44–48




Размеры 50, 52




Эластичная подкладочная ткань шириной 135 см

Размеры 44–48



Размеры 50, 52



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

## Это надо знать

### Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

#### Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

